

- 1. GstarCAD License Manager를 실행합니다.
 - Gstarsoft
 GstarCAD8
 GstarCAD License Manager
 GstarCAD8
 GstarCAD8
 Uninstall GstarCAD8
 Website

2. 하단의 Borrow 버튼을 클릭합니다.



3. 32자리의 시리얼 넘버를 입력합니다.

Borrow A License(Using Network licen	se Serial Number)	
Network license Serial Numbe	r: DD07-2	
IP or Server name	9: 192.168.0.250	
Por	t: 27001	
Expiration date	2014-07-31	•
	Derrou	Consol

4. 서버의 IP주소를 입력합니다.

e Serial Number)	
DD07-2	
192.168.0.250	
27001	
2014-07-31	•
Porrow	Concel
	e Serial Number) DD07-2 192.168.0.250 27001 2014-07-31

5. 알맞은 포트번호를 입력합니다.

Borrow Network License		X
Borrow A License(Using Network lic	ense Serial Number)	
Network license Serial Numł	per: DD07-2	
IP or Server na	me: 192.168.0.250	
P	ort: 27001	
Expiration da	ate: 2014-07-31	•
	Derrout	Consol
	Bollow	Cancei

6.	Borrow할	라이선스의	유효기간을	선택합니다.
----	---------	-------	-------	--------

orrow Network License		
Borrow A License(Using Network license	Serial Number)	
Network license Serial Number:	DD07-2	
IP or Server name:	192.168.0.250	
Port:	27001	
	·	
Expiration date:	2014-08-02	•
	,	
	Borrow	Cancel

7. 하단의 Borrow 버튼을 클릭합니다.

Borrow Network License	
Borrow A License(Using Network license	e Serial Number)
Network license Serial Number:	DD07-2
IP or Server name:	192.168.0.250
Port:	27001
Expiration date:	2014-08-02
	Borrow Cancel

8. 라이선스 Borrow가 성공했다는 메시지를 확인한다.



9. Borrow한 라이선스를 목록에서 확인할 수 있다.

GstarCAD License Manag	ger(1.5)							X
Product/Edition/Lang	Serial Number	Fulfillment Type	Status	Expiration	Fulfillment	Trust flag		
GstarCAD Std/8/ENG	6101-DD07-0	Served Activati	Enabled	02-Aug-20	FID-1406	FULLY TRUSTED		
	Ret	urn/Repair		Borrow		Return Borrowe	ed Exit	

▶ 문의사항이 있으시면 모두솔루션 기술지원부로 연락 주시기 바랍니다.
 (TEL: 02-857-0976 / MAIL: <u>support@modoosol.com</u>)

